


Réinitialisation profonde des paramètres régionaux et système sous Windows

Correction du problème rencontré lors du onboarding wifi :




ETAPE 1 : ajouter une langue




Dans les **Paramètres**, aller dans

Heure et Langue > Langue et région > Ajouter une langue :



Choisir **English (Canada)** :



Ne **pas** sélectionner toutes les options :

Installer des fonctionnalités linguistiques

Langue par défaut
English (Canada)

Fonctionnalités linguistiques facultatives

- Module linguistique
- Conversion de texte par synthèse vocale (1 Mo)
- Reconnaissance vocale de base (1 Mo)
- Reconnaissance vocale améliorée (82 Mo)
- Écriture manuscrite

Préférences linguistiques

- Définir comme ma langue d'affichage de Windows

Fonctionnalités linguistiques requises

- Frappe de base
- Reconnaissance optique de caractères

Choisir une autre langue

Installer Annuler

... laisser l'installation se terminer


ⓘ Veuillez patienter jusqu'à la fin de l'installation de la langue. Cela peut prendre quelques minutes.


Dès que le premier paramètre est passé à '**English (Canada)**' vous pouvez cliquer sur '**se déconnecter**' même si le téléchargement de certains modules n'est pas terminé :

The screenshot shows the Windows 'Langue' (Language) settings page. The 'Langue d'affichage de Windows' (Windows display language) is set to 'English (Canada)'. A yellow notification bar states: 'Windows requiert une déconnexion afin d'appliquer votre nouvelle langue d'affichage.' (Windows requires a sign-out to apply your new display language). The 'Langues préférées' (Preferred languages) list includes 'Anglais (Canada) - module linguistique, saisie de base' (English (Canada) - basic language pack) and 'Français (Canada) - module linguistique, conversion de texte par synthèse vocale, reconnaissance vocale, écriture manuscrite, saisie de base' (French (Canada) - basic language pack, text-to-speech, voice recognition, handwriting, and basic input). The 'Saisie de base' (Basic input) for English is shown as 'Téléchargement en cours' (Downloading). Annotations include a green circle around the 'English (Canada)' dropdown, a pink circle around the 'Se déconnecter' (Sign out) button, and a pink bracket highlighting the 'Saisie de base' section.

ETAPE 2

Après la fermeture et l'ouverture de session, le système devrait être en **Anglais**, une fois connecté ouvrir le

Panneau de configuration  (taper "control panel" après avoir cliqué sur le bouton start ) :




S | Procédure de configuration et d'installation

VERSION : 16 AVRIL 2026

Ensuite aller ici (*zoomer si nécessaire*):


Control Panel > Clock and Region > Region > Change date ...> Onglet 'Administration' > Change system locale...

Sélectionner **English (Canada)**:



Ensuite toujours au même endroit copie des paramètres :


Copy Settings > Sélectionner les 2 options



... >>> Reboot de Windows >>> ...

ETAPE 3 : onboarding wifi


Une fois connecté recommencer le onboarding (utiliser le .exe téléchargé)



ETAPE 4 : retour au Français





Settings > Time & language > Language & region




Remettre la langue d'origine 'Français (Canada)' :

Windows demande un Logout, se reconnecter ensuite




Aller dans le Panneau de Configuration  :


Panneau de Configuration > Horloge et région > Onglet 'Administration' > Modifier les paramètres régionaux




Remettre 'Français (Canada)' :



Ensuite « Copier les paramètres », sélectionner les 2 options:



Windows demande un redémarrage :



... >>> Reboot de Windows >>> ...

FIN de la procédure